

Windows版_Universal Driver

ソフトウェアダウンロード_アンインストール・インストール及び追加方法

1.win版Universal Driverをアンインストール作業を行います。

旧バージョンのUniversalDriverがインストールされている場合は、必ずアンインストール後に新バージョンのインストールを行ってください。

コントロール パネル > プログラムと機能 > Fiery XF Universal Driver > アンインストール

	Dell SupportAssist Remediation	Dell Inc.	2025/12/09	103 MB	5.5.14.0
	LINE WORKS	LINE WORKS Corp.	2025/12/04		4.4.2.1
	Fiery XF Universal Driver	会社名	2025/10/31	85.8 MB	7.3.2.07
	Dell Digital Delivery Services	Dell Inc.	2025/09/11	67.8 MB	5.6.3.0
	WinZip System Utilities Suite	Corel Corporation	2025/08/20	98.4 MB	4.0.3.4

	Dell SupportAssist Remediation	Dell Inc.	2025/12/09	103 MB	5.5.14.0
	LINE WORKS	LINE WORKS Corp.	2025/12/04		4.4.2.1
	Fiery XF Universal Driver	会社名	2025/10/31	85.8 MB	7.3.2.07
	Dell Digital Delivery Services	Dell Inc.	2025/09/11	67.8 MB	5.6.3.0
	WinZip System Utilities Suite	Corel Corporation	2025/08/20	98.4 MB	4.0.3.4
	Bonjour		2025/07/28	2.01 MB	3.1.0.1
	Windows Driver Package - FTDI CDM Driver Package		2025/06/03		07/12/2013 2.08.31

プログラムと機能

Fiery XF Universal Driver をアンインストールしますか?

☐ 今後、このダイアログ ボックスを表示しない

はい(Y)

いいえ(N)

Fiery XF Universal Driver

Fiery XF Universal Driver に対する設定変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。すぐに再起動する場合は「はい」を、後で手動で再起動する場合は「いいえ」をクリックしてください。

はい(Y)

いいえ(N)

コントロール パネル上にUniversal Driverが無ければアンインストール作業は終了になります。

3.Universal Driverのインストーラーをダウンロードサイトで行います。


[Fieryダウンロードセンター](#)

上記ページは、ユーザー情報の入力ページを求められる表示がされる事もあります。

また、免責事項にチェックを求められた時はチェックを入れてください。


表示された場合は全ての項目に情報を入力する必要がありますが、何か文字が入っていれば良いので詳細な情報を入力する必要はありません。入力後、「送信」をクリックして下さい。

⇒ 次ページの「アプリケーションソフトウェアおよびツール」から下記を選択します。



Fieryダウンロードセンターのナビゲーションメニュー。製品、パートナー、産業、リソース、サポート、Fieryについて、お問い合わせ、パートナーのリンクがあります。メインメニューには「プリンタードライバー」、「アプリケーションソフトウェアおよびツール」（赤枠で囲まれている）、「OSイメージのダウンロード」があります。下部には「Fieryアプリケーションソフトウェアとツールを簡単な2ステップで検索し、ダウンロードできます。詳しくは、[Fiery Communities](#)をご覧ください。」というメッセージがあります。

「下記リストからアプリケーションのバージョンを選択」時に表示されているソフトウェア名をスクロールして「Fiery XF」を選択してください。



アプリケーションのバージョン選択リスト。Fiery USB Setup Tool、Fiery Vue、Fiery XF（赤枠で囲まれている）、Fiery XF Cut Server、FilmMakerの5つのオプションがあります。

Fiery XF > Fiery XF v7.4.2.1 Universal Driver > 検索を選択して下さい。

Fiery XF v7.4.2.1 Universal Driverより新しいバージョンが出ていましたらそちらを選択して下さい。



バージョン選択リストと検索ボタン。下記リストからアプリケーションのバージョンを選択というタイトルがあります。リストにはFiery XF v9.0、Fiery XF v8.0.6、Fiery XF v8.0.5、Fiery XF v7.x Color Verifier、Fiery XF v7.4.2.1 Universal Driver（赤枠で囲まれている）、Fiery XF v7.3.3 add-onの6つのオプションがあります。右下には「検索 >」というボタン（赤枠で囲まれている）があります。

4.ダウンロードを選択します。

[製品](#)[パートナー](#)[産業](#)[リソース](#)[サポート](#)[Fieryについて](#)[お問い合わせ](#)[パートナー](#)[C](#)

Fiery Software Fiery XF v7.4.2.1 Universal Driver Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 (64-bit)

File Name	Fiery XF Universal Driver.zip
Type	User Software
Platform	Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022 (64-bit) ダウンロード
Language	Czech Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Türkçe Русский 한국어 日本語 简体字 繁體字
Release Date	1/29/2026
File Size	78.00 MB
Comments	Fiery XF Universal Driver for Fiery XF 9.x Server.

エンドユーザーライセンス契約

ライセンス契約

ELECTRONICS FOR IMAGING, INC.（以下「EFI」という）は、お客様が本ライセンス契約に含まれるすべての条件に同意した場合にのみ、本ソフトウェア（以下「本ソフトウェア」という）の使用を許諾します。本ライセンス契約の条件をよくお読みください。このページの下部にある同意ボタンを選択すると、本ライセンス契約のすべての条件に同意したと見なされます。本ライセンス契約の条件に同意しない場合は、このページの下部にある拒否ボタンを選択してください。その場合、登録手続きは終了します。

ライセンス：EFIは、本ソフトウェアおよび同梱の付属の文書（以下「文書」という）の非独占的使用を認

ユーソフトウェア限定権利）」条項の補助条項（c）（1）および（2）に規定された限定内容が適用できる場合、それらに従うものとします。

一般条項：

本契約はカリフォルニア州法に準拠します。お客様は、本契約が「United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods（国際商品販売契約のための国連協定）」（1980年）の対象とならないことに同意するものとします。本契約は、EFIとの間で締結された完全な合意であり、本ソフトウェアに関するその他のいかなる通知または広告より効力を有するものとします。本契約の一部の条項が無効になった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有します。


私は上記の契約書を読み、理解し、そのすべての条件に従うことに同意します。

[同意する](#) [拒否](#)

エンドユーザーライセンス契約をスクロールしまして「一般条項：同意をクリック」> ダウンロードを開始します




Fiery XF Universal Driver






5.「次へ」(N) を選択します。



6.使用許諾契約の条項に同意しますにチェックを入れます > 「次へ」(N) を選択します。



7.「次へ」(N) を選択します。



インストール時間はPCスペックによって異なります。


8.ファイル上の上書きの確認 > 「はい(Y)」を選択します > バージョンによってはファイル上の上書きの確認が表示されない事もあります。



9.「完了(F)」を選択します - - >ソフトウェアインストール_winは完了です。



10.設定 > プリンターとスキャナー > Fiery XF Universal Driver がプリンター欄に表示されていれば正常にインストールされたことになります。



11.Fiery XF Universal Driverが追加されない場合。

Windows版の追加方法

XF Universal Driverをインストールした際、環境により自動でプリントキューが作成出来ない場合があります。
その場合、以下の手順をお試しください。

1.まず、PC再起動します。（必ず再起動を行ってください。）

2.再起動後、下記ディレクトリに格納されています「Printer Installer」を起動します。

コンピューター > ローカルディスク > Program Files (x86) > Fiery > Fiery XF Universal Driver

3.「Fiery XF Universal Driver」が表示されますので、「Printer Installer」をクリックしてください。



「このアプリがデバイスにデバイスに変更を加えることを許可しますか？」が表示されましたら「はい」を選択。

4.「Fiery XF Universal Driver」ウィンドウが表示されますので、「Install printer」をクリックインストールを開始します。


名前	更新日時	種類	サイズ
Driver	2026/04/13 16:02	ファイル フォルダー	
Release	2026/04/13 16:02	ファイル フォルダー	
InstallerLog-20260306	2026/03/06 10:31	テキスト ドキュメント	29 KB
InstallerLog-20260409	2026/04/09 17:22	テキスト ドキュメント	15 KB
InstallerLog-20260413	2026/04/13 16:03	テキスト ドキュメント	15 KB
InstallPSUnidriver.dll	2025/09/16 19:03	アプリケーション拡張	107 KB
PrinterInstaller	2025/09/16 19:03	アプリケーション	3,927 KB
PrinterInstallerCmd	2025/09/16 19:03	アプリケーション	25 KB

5.「Success: Printer installed!」と出ましたらインストールは完了です。


ウィンドウは「Exit」ボタンまたは右上の「×」をクリックして終了してください。




12. Adobe Illustratorなどから出力する時の手順。ファイルメニューから「プリント（P）」を選択します。




13. プリンター（P）から「Fiery XF Universal Driver」が選択されている確認しウィンドウ左下の「プリンター（U）」を選択します。



14. Fiery XF Universal Driver > その他設定を選択します。




15. Fiery XF Universal Driverのタブを選択 > 設定の変更を選択します。




16.設定変更後にログイン「Server name or IP Address」が表示された時。

- ・「Server name or IP Address」はFiery XF ServerがインストールされたPCのIPアドレスをプルダウン選択。
- ・「ユーザー名」と「パスワード」は変更しないで「OK」を選択します。


17.プリンターを確認 > 出力したいワークフローを選択 > メディアを選択 > 承諾を選択します。



18.用紙設定 > OKを選択 > Adobe Illustrator印刷 > 印刷を選択します。



19.出力に必要な設定（用紙サイズなど）を行います > プリントを選択します。



20.正常にデータが送信されていれば「Fiery CommandWorkStation」にデータが届いています。

